

RedCat NSS

安装说明

- ISO 版

一. 硬件要求:

最低配置:

- * 处理器: 266MHz Pentium
- * 内存: 256MB
- * 硬盘: 8 GB
- * 网卡: 100M*2
- * 其它: 光驱 1 个

推荐配置:

- * 处理器: PIII 1.0GHz
- * 内存: 512MB
- * 硬盘: 40 GB
- * 网卡: 100M*2
- * 其它: 光驱 1 个

二. 安装过程:

步骤 1. 制作 RedCat NSS 安装光盘


在[这里](#)下载 RedCat NSS ISO 安装包文件, 并以“**镜像刻录**”方式把 RedCat NSS ISO 刻录到光盘;

步骤 2. 设置待安装电脑从光驱启动

启动电脑, 进入 BIOS, 把电脑设置为“Boot From CD-ROM Driver”;


步骤 3. 用步骤 1 制作的 RedCat NSS 安装光盘引导系统

把 RedCat NSS 安装光盘放入光驱后重启电脑。RedCat NSS 安装光盘会自动引导安装程序，进入安装界面，将出现如下界面：




注意：安装 RedCat NSS 会删除硬盘上的所有数据。请在安装前备份或转移硬盘上的所有数据。

支持中英文两种语言进行安装，般情况下选择第一项，即进行中文安装。如果由于您显卡的问题无法显示中文，您可以使用第二项使用英文进行安装。选定后，按“回车”开始下一步：




快捷键说明：使用“Tab”或“Alt+Tab”进行各选项间切换，选定使用“空格键”，确定使用“回车键”。在这里按“回车”继续：




注：为了显示更清楚，以下截图只选取对话框部分。

点击“Ok”后，系统会检测硬盘相关信息。如果检测到硬盘会出现以下界面：



点击“Ok”，继续：




重要：此步骤会格式化硬盘，请先备份或转移硬盘上所有数据。

点击“Ok”后，RedCat NSS 开始格式化硬盘，并进行安装过程，这个过程需要一些时间。




分区完成后安装相关文件：



步骤 4. 配置 RedCat NSS 系统

安装完成后，需要进行一些其本的配置：



RedCat NSS 支持串口控制台，启用后，系统会把启动信息及控制台重定向到串后。如果要启用这个功能，选择“YES”后点击“确定”继续：



根据您的网络的实际情况，设置绿色 (GREEN) 接口的 IP 地址。



安装完成。点击“Ok”系统将自动重启。重启前记得要取出 RedCat NSS 安装盘。重启后你可通过 <http://GREEN IP:81> 或 <https://GREEN IP:441> 访问 RedCat NSS 的 Web 管理页面，对 RedCat NSS 进行进一步的配置。